




ANSYS 14.0 KURULUMU




WINDOWS 7 SİSTEMLERDE ANSYS 14.0 DVD1 İÇİNDEN SETUP.EXE 'YI MOUSE İLE SAĞ TUŞA BASIP YÖNETİCİ OLARAK ÇALIŞTIRIRIZ.(XP İŞLETİM SİSTEMİNDE SETUP.EXE DİREKT ÇALIŞTIRILIR)




INSTALL ANSYS INC PRODUCTS SEÇİLİR.



I AGREE SEÇİLİR VE NEXT İLE DEVAM EDİLİR..




NEXT SEÇİLİR




PRO/ENGINEER PROGRAMI KULLANILMIYORSA.

SKIP THIS STEP WORKBENCH AND CONFIGURE LATER VE SKIP THIS STEP ICEM CFD AND CONFIGURE LATER SEÇİLİR.NEXT İLE DEVAM EDİLİR.




UNIGRAPHICS NIX PROGRAMI KULLANILMIYORSA

SKIP THIS STEP WORKBENCH AND CONFIGURE LATER VE SKIP THIS STEP ICEM CFD AND CONFIGURE LATER SEÇİLİR.NEXT İLE DEVAM EDİLİR.




SOLIDWORKS PROGRAMI KULLANILMIYORSA.

SKİP AND CONFIGURE LATER SEÇİLİR. NEXT İLE DEVAM EDİLİR.




AUTODESK INVERTOR PROGRAMI KULLANILMIYORSA.


SKİP AND CONFIGURE LATER SEÇİLİR. NEXT İLE DEVAM EDİLİR.




NEXT SEÇİLİR.



NEXT SEÇİLİR.




PROGRAM YÜKLENMEYE BAŞLADI.



ANSYS 14.0 DVD 2'Sİ DVD-ROM A TAKILIR.OK 'E BASILIR.



PROGRAM YÜKLENMEYE BAŞLAR.



NEXT SEÇİLİR.

LİSANS SERVER PORT NO SU VE HOSTNAME YAZILIR.(ANSYS FLEXLM PORT DEFAULT 1055 GELİR.)

The ANSYS, Inc. License Manager consists of two components:

- The ANSYS Licensing Interconnect component
- The FLEXlm licensing component

Click the Help button below for additional details.

ANSYS Licensing Interconnect port number: (default is 2325)
2325

ANSYS FLEXlm port number: (default is 1055)
1058

Select number of license server machines: 1-server 3-server (redundant triad)

Hostname 1:
193.140.245.214

Hostname 2:

Hostname 3:

IMPORTANT: For 3-server (redundant triad) setups, the master server machine must be the first hostname specified.


OK Cancel Help

ANSYS LICENSING INTERCONNECT PORT NUMBER DEFAULT: 2325 KALIR.


ANSYS FLEXLM PORT NUMBER 1058 OLARAK DEĞİŞTİRİLİR.

HOSTNAME 1: 193.140.245.214 (LİSANS SUNUCU) IP'Sİ YAZILIR.


OK ' BASILIR.



BU AŞAMA LİSANS SERVER İLE İLGİLİ İŞLEM YAPILIR



NEXT SEÇİLİR.



FİNİŞ İLE PROGRAM KURULUMU BİTER.

DESTEK VE BİLGİ İÇİN

BİLGİ İŞLEM SUNUCU SİSTEMLER

EROL DİNÇSOY

TEL: 29 40 527

MAİL : edsoy@uludag.edu.tr

KEMAL MAHMUT KAŞGARLI

TEL: 29 40 528

MAİL : kasgarli@uludag.edu.tr